Инструкция по установке ПО Quest II 2.7 SP1 в 64-х разрядных (x64) операционных системах.

1. Установка Microsoft SQL Server 2012 Express SP2

Запустите инсталлятор «SQLEXPR_x64_RUS.exe», находящийся на инсталляционном диске ПО Quest II в каталоге \Tools\MSDE2012\

Шаг 1: выберите пункт «Новая установка изолированного экземпляра SQL Server или добавление компонентов к существующей установке».



Шаг 2: примите условия лицензионного соглашения и нажмите кнопку «Далее».

🎲 Программа установки SQL Serv	/er 2012
Условия лицензии Чтобы установить SQL Server 2 обеспечения корпорации Майк	012, необходимо принять условия лицензионного соглашения на использование программного срософт.
Правила поддержки установки Условия лицензии Выбор компонентов Правила установки Настройка экземпляра Требования к свободному мест Конфигурация сервера Настройка компонента Databas Отчет об ошибках Правила конфигурации установки Ход выполнения установки Готово	УСЛОВИЯ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ MICROSOFT MICROSOFT SQL SERVER 2012 EXPRESS Настоящие условия лицензии являются соглашением между корпорацией Microsoft (или, в зависимости от места вашего проживания, одним из ее аффилированных лиц) и вами. Прочтите их внимательно. Они применяются к вышеуказанному программному обеспечению, включая носители, на которых оно распространяется (если они есть). Эти условия распространяются также на все • обновления, • дополнительные компоненты, • службы Интернета, • службы технической поддержки
	Копировать Мечатать Я пр <u>и</u> нимаю условия лицензионного соглашения. Передавать данные об использовании компонентов в корпорацию Майкрософт. К <u>т</u> аким данным относятся сведения о конфигурации оборудования и использовании SQL Server и его компонентов. <u>Дополнительные сведения см. в заявлении о конфиденциальности Microsoft SQL Server 2012.</u>
	< <u>Н</u> азад Д <u>а</u> лее > Отмена Справка

Шаг 3: изменения параметров не требуется, нажмите кнопку «Далее».

Программа установки SQL Serv Выбор компонентов	er 2012	
Выберите компоненты Express	для установки.	
Правила поддержки установки Условия лицензии Выбор компонентов Правила установки Настройка экземпляра Требования к свободному мест Конфигурация сервера Настройка компонента Databas Отчет об ошибках Правила конфигурации установки Ход выполнения установки Готово	Компоненты экземпляра	Описание компонента: Конфигурация и работа каждого компонента экземпляра SQL Server отделена от других экземпляров SQL Server. Несколько экземпляров SQL Server могут работать параллельно на одном компьютере. Обядательные условия для выбранных компонентов: Уже установлено: Windows PowerShell 2.0 Microsoft .NET Framework 3.5 Pаспространяемые пакеты Microsoft Visual Studio 20: Платформа Microsoft .NET Framework 4.0
	Выделить <u>в</u> се <u>Отменить весь выбор</u> Ка <u>т</u> алог общих компонентов:	C: \Program Files \Microsoft SQL Server \
	каталог оощих компонентов (xdb):	

Шаг 4: выберите пункт «Именованный экземпляр» и укажите имя «SQLEXPRESS» (без кавычек), после чего нажмите кнопку «Далее».

🚼 Программа установки SQL Serv	ver 2012				<u>_ ×</u>
Настройка экземпляр Укажите имя и идентификатор,	ра для экземпляра SQL Serv	er. Идентификатор экз	емпляра будет включен	в путь установки.	
Правила поддержки установки Условия лицензии	 Экземпляр по умол Именованный экзем 				
Выбор компонентов Правила установки					
Настройка экземпляра Требования к свободному мест Конфигурация сервера Настройка компонента Databas Отчет об ошибках Правила конфигурации установки	Идентификатор <u>э</u> кзем Корневой <u>к</u> аталог экз	пляра: SQLEXPRESS емпляра: C:\Program M	ïles∖Microsoft SQL Servei	1	
	Каталог SQL Server: <u>У</u> становленные экземг	C:\Program ияры:	Files\Microsoft SQL Ser	ver\MSSQL11.MSSQLSER	VER
Готово	Имя экземпляра	Идентификатор экземпляра	Компоненты	Выпуск	Версия
			< <u>Н</u> азад	<u>Да</u> лее > Отме	на Справка

Шаг 5: изменения параметров не требуется, нажмите кнопку «Далее».

Конфигурация сервер	a			666	
Укажите учетные записи служб и	конфигурацию параметров сортиро	вки.			
Правила поддержки установки Условия лицензии	Учетные записи служб Параметри Рекомендуется использовать от	ы сортировки	ой службы SOL	Server.	
рыоор компонентов Правила установки	Служба	Имя учетной записи	Пароль	Тип запуска	3
Настройка экземпляра	Ядро СУБД SQL Server	NT Service MSSQLSERVER		Авто	-
Требования к свободному мест	Обозреватель SQL Server	NT AUTHORITY LOCALSE		Авто	-
Ход выполнения установки Готово					
Код выполнения установки Готово					

Шаг 6: выберите режим проверки подлинности «Смешанный режим (проверка подлинности SQL Server и Windows) и задайте пароль для учетной записи системного администратора SQL Server.

🍀 Программа установки SQL Serve	er 2012	
Настройка компонент Задайте режим проверки подли	а Database Engine нности, администраторов и каталоги данных для компонента Database Engine.	
Правила поддержки установки Условия лицензии Выбор компонентов Правила установки Настройка экземпляра Требования к свободному мест Конфигурация сервера Настройка компонента Data Отчет об ошибках Правила конфигурации установки Ход выполнения установки Готово	Конфигурация сервера Каталоги данных Пользовательские экземпляры FILESTREAM Задайте режим проверки подлинности и администраторов для компонента Database Engine. Режим проверки подлинности © <u>Р</u> ежим проверки подлинности Windows © <u>С</u> мешанный режим (проверка подлинности SQL Server и Windows) Укажите пароль для учетной записи системного администратора SQL Server (sa). Введите пароль: Подтвердите пароль: ••••••• Назначьте администраторов SQL Server Test-PC\Test (Test) Добавить текущего пользователя <u>Доб</u> авить <u>Удалить</u>	торы меют іный gine,
	< <u>Н</u> азад Д <u>а</u> лее > Отмена	Справка

Шаг 7: изменения параметров не требуется, нажмите кнопку «Далее».

髂 Программа установки SQL Serv	er 2012	
Отчет об ошибках		鉸
Помогите корпорации Майкро	софт улучшить компоненты и службы SQL Server.	粱
Правила поддержки установки Условия лицензии Выбор компонентов Правила установки Настройка экземпляра Требования к свободному мест Конфигурация сервера Настройка компонента Databas Отчет об ошибках Правила конфигурации установки Ход выполнения установки Готово	Укажите, какие сведения нужно передавать корпорации Майкрософт автоматически, чтобы улучшить следующие версии SQL Server. Эти параметры являются необязательными. В корпорации Майкрософт эт сведения рассматриваются как конфиденциальные. Корпорация Майкрософт с помощью центра обновле Майкрософт предоставляет обновления, которые изменяют сведения об использовании компонентов. Эт обновления могут загружаться и устанавливаться на компьютер автоматически, в зависимости от параме автоматического обновления. <u>Дополнительные сведения см. в заявлении о конфиденциальности Microsoft SQL Server 2012.</u> <u>Дополнительные сведения см. в заявлении о конфиденциальности Microsoft SQL Server 2012.</u> <u>Ополнительные сведения о центре обновления Майкрософт и автоматическом обновлении.</u> Отправлять отчеты об ошибках Windows и SQL Server в корпорацию Майкрософт или на корпоратива сервер отчетов. Этот параметр применяется только к службам, работающим без вмешательства пользователя.	и ения ги тров
	< <u>Н</u> азад Д <u>а</u> лее > Отмена Спра	авка

Шаг 8: Установка Microsoft SQL Server 2012 Express SP2 завершена. Нажмите кнопку «Закрыть».

Программа установки SQL Serv	er 2012	
Завершено		
Установка SQL Server 2012 выпо	олнена успешно с обновлениями продукто	ув.
Правила поддержки установки	<u>С</u> ведения об операции установки или во	эзможных следующих шагах:
Условия лицензии	Компонент	Состояние
Выбор компонентов	🖉 Службы компонента Database Engine	Выполнено успешно
Правила установки	Peпликация SQL Server	Выполнено успешно
Настройка экземпляра	🖉 Браузер SQL	Выполнено успешно
Гребования к свободному мест	Moдуль записи SQL	Выполнено успешно
Сонфигурация сервера		
астройка компонента Databas		
	1	
правила конфигурации установки		
Код выполнения установки	Сведения:	
Завершено		
	Просмотр документации по SQI	_ Server
	Установлены только те компоненти SQL Server и управления ею. По у библиотеку в Интернете. После ус библиотек справки для загрузки д сведения см. в разделе <u>Использо</u> < <u>http://go.microsoft.com/fwlink/?Lin</u>	ы, которые используются для просмотра документации по молчанию средство просмотра справки использует тановки SQL Server можно использовать диспетчер окументации на локальный компьютер. Дополнительные вание электронной документации по Microsoft SQL Server kID=224683>.
	Файл сводного журнала был сохранен в C:\Program Files\Microsoft SOL Server\11	иследующем расположении: LO\Setup Bootstrap\Log\20161011 161127
	\Summary Support3 20161011 161127.t	<u>xt</u>
		Закрыть Справка

2. Установка ПО Quest II.

Из корневого каталога инсталляционного диска ПО Quest II запустите файл Setup.exe Шаг 1: выберите пункт «Установить QUEST II 2.7 SP1».

Copyright @ 1995-2011 SKYROS Corporation. All rights reserved.	
Установить QUEST II 2.7 SP1 >>	
Документация >>	
Контакты >>	
Copyright © 1995-2011 SKYROS Corporation. All rights reserved.	

Шаг 2: выберите пункт «ПО Quest II без MS SQL Server (обновление, рабочая станция и т.д.)»

Copyright @ 1995-2011 SKYROS Corporation. All rights reserved.	
Выбор комплекта установки	
ПО Quest II + MS SQL Server (полная установка) >> ПО Quest II без MS SQL Server (обновление, рабочая станция и m.d.) >>	
< Назад	Выход

Шаг 3: установите .NET Framework 1.1 и его дополнительные компоненты



Важно! При установке Microsoft .NET Framework 1.1 и его компонентов возможно появление предупреждений от помощника по совместимости.

📻 Помощник по совместимости программ	×
У этой программы есть известные проблемы совместимости	
Проверить, нет ли известного решения проблемы на веб-сайте Майкрософт. Если решение будет найдено, Windows автоматически отобразит веб-сайт с инструкциями по решению проблемы.	
Программа: Microsoft .NET Framework 1.1 Издатель: Microsoft Размещение: Нет данных	
Для этой программы известна несовместимость со службами IIS на данной платформе.	
 ▲ Скрыть подро<u>б</u>ности Поиск решений в Интернете Вольше не показывать это сообщение 	на

В случае появления данного предупреждения нажмите кнопку «Запуск программы» и продолжите инсталляцию.

Шаг 4: выберите пункт «Установить Quest II версия 2.7 SP1».



Шаг 5: изменения параметров не требуется, нажмите кнопку «Далее».



Шаг 6: примите условия лицензионного соглашения и нажмите кнопку «Далее».

Quest II - InstallShield Wizard	
Лицензионное соглашение Внимательно прочитайте лицензионное соглашение.	,
Лицензионное соглашение на использование программы для ЭВМ (далее программное обеспечение - ПО) конечным пользователем ВАЖНО: Внимательно прочтите Лицензионное соглашение на использование программы для ЭВМ (далее - Лицензионное соглашение, или Соглашение) перед началом использования, в том числе установкой, копированием, инсталляцией ПО. Вскрытие упаковки, установка или иное использование данного ПО означают, что Вы прочли текст настоящего Соглашения, поняли его и принимаете все условия данного Лицензионного соглашения	
InstallShield — Стмена	

Шаг 7: выберите вид установки «Выборочная» и нажмите кнопку «Далее».

Quest II - InstallShield	Nizard 💌
Вид установки Выберите вид устан	новки.
Выберите нужный в	зид установки и нажмите кнопку 'Далее'.
🔘 Полная	Все компоненты системы устанавливаются локально на данном компьютере.
🔘 Рабочая станция	Устанавливается только один компонент системы - рабочая станция.
Выборочная	Компоненты системы устанавливаются и конфигурируются выборочно.
InstallShield ———	
	< Назад Далее > Отмена

Шаг 8: выберите папку для установки ПО Quest II и нажмите кнопку «Далее».

Quest II - InstallShield Wizard
Выбор папки назначения Укажите папку, в которую будут установлены файлы.
Программа установки установит Quest II в следующую папку.
Нажмите кнопку 'Далее', чтобы выполнить установку в эту папку. Чтобы выполнить установку в другую папку, нажмите кнопку 'Обзор' и выберите нужную папку.
Конечная папка C:\Program Files\Skyros\Quest II\ О <u>б</u> зор
nstallShield

Шаг 9: изменения параметров не требуется, нажмите кнопку «Далее».

Quest II - InstallShield Wizard	X
Выбор компонентов Выберите компоненты для установки.	
Выберите компоненты для установки и снимите которые не нужно устанавливать. ✓ Сервер устройств Quest ✓ База данных ✓ Рабочая станция ✓ Сервер бизнес-логики ✓ Сервер бизнес-логики ✓ Сонвертер Б.Д. "Omega" ✓ Документация	е Флажок рядом с теми компонентами, Описание Компонент осуществляет обмен данными между программным комплексом и аппаратурой (контроллерами доступа Quest)
Гребуется 135,59 МВ пространства на диске С Свободно 15824,65 МВ пространства на диске С InstallShield	<u>Н</u> азад Далее > Отмена

Шаг 10: В диалоге «Создать и использовать базу данных с параметрами по умолчанию на текущем компьютере» выберите «Нет».



Шаг 11: нажмите кнопку «Обзор»

Quest II - InstallShield	Wizard
Database Server Select database se	rver and authentication method
Выберите сервер данных системы. создания базы не	т СУБД (MS SQL Server или MSDE), на котором будет создана база Укажите способ авторизации и пароль для доступа к серверу - для юбходимы права администратора SQL-сервера.
<u>С</u> ервер базы данн TEST-PC\QuestS(ых: J. Server – Пбоор
Подключение:	
Проверка по	длинности средствами Windows
🧿 Проверка по	длинности SQL-сервером (имя/пароль)
<u>L</u> ogin ID:	sa
<u>P</u> assword:	•••••
stallShield ———	
<u>P</u> assword: InstallShield ————	< <u>Н</u> азад Далее > Отмен

Шаг 12: в диалоге «Обзор – сервер баз данных» выберите MS SQL сервер, установленный в п.1 инструкции и нажмите кнопку «ОК».

Обзор - сервер баз данных 💽		
В следующем списке серверов выберите сервер базы данных, который необходимо использовать.		
(local)\SQLEXPRESS		
Отмена		

Шаг 13: выберите «Проверка подлинности SQL-сервером (имя/пароль)» и в поле «Password» укажите пароль для пользователя «sa» (без кавычек), который был задан на шаге 6 установки MS SQL Server 2012 Express SP2

Quest II - InstallShield	Wizard
Database Server	ver and authentication method
Выберите сервер (данных системы, § создания базы нес	СУБД (MS SQL Server или MSDE), на котором будет создана база Јкажите способ авторизации и пароль для доступа к серверу - для обходимы права администратора SQL-сервера.
Подключение: <u>Подключение:</u>	илинности средствами Windows
💿 Проверка под	илинности SQL-сервером (имя/пароль)
<u>L</u> ogin ID:	sa
Password:	•••••
Instalionielo ————	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена

Шаг 14: изменения параметров не требуется, нажмите кнопку «Далее».

uest II - InstallShield Wizard		×
Начало копирования файлов	C	
Просмотрите настройки перед ко	опированием файлов.	6
Программа установки располага программных файлов. Чтобы про 'Назад'. Если выбраны нужные н	ет всеми данными для начала копирования осмотреть или изменить настройки, нажмите кнопку астройки, нажмите кнопку 'Далее', чтобы начать	у
Гекущие установки:		
С:\Program Files\Skyros\Quest II\	1	
Выбранные компоненты:		
Сервер устройств Quest		
База данных Рабочая станция		
Сервер бизнес-логики		
Конвертер БД "Umega" Документация		_
	*	
stallShield		
	< Назад Далее > Отмена	•

Шаг 15: Выберите пункт «Да, перегрузить компьютер сейчас» и нажмите кнопку «Готово». Компьютер перезагрузится. Инсталляция ПО Quest II завершена.

